

Jak nadać uprawnienia do systemu CENTRALNY VAT VULCAN?


Poniższa porada opisuje jakie role uprawnniają do pracy w systemie

W programie są dostępne dwa rodzaje użytkowników:

Użytkownik z Jednostki Samorządu Terytorialnego, który administruje systemem oraz użytkownik jednostki podległej.

Aby nadać uprawnienia należy zalogować się na konto Administratora głównej Platformy VULCAN- następnie w Zarządzaniu nadać role odpowiednim użytkownikom

ROLA ADMINISTRATORA CENTRALNEGO VAT: grupa ról: JST Rola: Operator Centralnego VAT



ROLA PRACOWNIKA JEDNOSTKI PODLEGŁEJ CENTRALNEGO VAT: grupa ról: JO Rola: Główny księgowy lub Księgowy

Dane podstawowe

Nazwisko: [brak danych]
Imię: [brak danych]
Login: [brak danych]
E-mail: [brak danych]
Unikalny identyfikator: [brak danych]
Uwagi: [brak danych]
Właściciel konta: JST
Status konta: Aktywne

Uprawnienia

Wpisz, by wyszukać + Dodaj

Role stanowiskowe: [brak danych]

Jednostka: [brak danych] Grupa ról: [brak danych]

Dodaj uprawnienie

Grupa ról: * JO
Rola: * Główny księgowy
Jednostka: * [brak danych]

✓ Zapisz ✗ Anuluj

Lub:

Dodaj uprawnienie

Grupa ról: * JO
Rola: * Księgowy
Jednostka: * [brak danych]

✓ Zapisz ✗ Anuluj

Tabela 1. Opis funkcji dla podanych ról

Menu:	Podmenu:	Operator Centralny VAT	Pracownik jednostki
Parametry	Rejestr jednostek	x	
	Parametry płatnika VAT	x	
Dla Jednostki	Import ewidencji		x
	Dokumenty sprzedaż/zakup		x
	Ewidencja sprzedaż/zakup		x
	JPK i deklaracje cząstkowe VAT		x
	Parametry VAT		x
Zestawienia	Deklaracje cząstkowe VAT		x
Dla JST	Okresy	x	
	Ewidencja VAT w jednostkach	x	
	Centralna ewidencja VAT	x	
	JPK VAT i Deklaracje VAT	x	
	Wysyłka do US	x	

Po nadaniu uprawnień i ponownym zalogowaniu ikona systemu Centralny VAT VULCAN stanie się aktywna:

